

Lokale regler

Det er vigtigt at både elever og forældre sætter sig ind i reglerne:

- Opbevar din chromebook i et sleeve, eller lignende, når den er i tasken.
- Klap din chromebook sammen og brug begge hænder, når du går med den.
- Undgå at have mad eller drikke tæt på din chromebook.
- Opbevar din chromebook i tasken, hvis du efterlader den.
- Lån ikke din chromebook ud til andre.
- Opladning foregår hjemme.



Lovgrundlag


Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar mv. (5.3.2018)



Forsikring i forhold til benyttelse af digitalt udstyr i skolen: Samtlige skader skal altid behandles efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

Udvidelser + LST

Udvidelser og Læse- og Skriveteknologierne (LST) er tilgængelige for alle elever og kan findes i bjælken under Google-udvidelser.



Skoletube

Skoletubes 27 webbaserede værktøjer er tilgængelige i chromebrowseren. Eleverne kan tilgå produktions- og præsentations værktøjerne sikkert.



ANS SKOLE

CHROMEBOOK



Lidt info til dig - sammen med din nye chromebook.

Kontakt

Hvis du oplever problemer med din chromebook, anbefales det først at følge trinene i førstehjælpsguiden til chromebook.

Henvend dig til din kontaktlærer og derefter skolens IT-vejleder.

For spørgsmål vedrørende forsikring, kontakt skolens kontor.

Førstehjælp til chromebook

Hvis du oplever problemer med din chromebook, kan du forsøge disse trin inden du søger hjælp.

1. Sluk eller genstart din chromebook

Jo længere tid en chromebook er tændt, jo flere data hober sig op.



2. Slet browserdata

Ctrl + Shift + Delete

1. Klik **Slet browserdata**
2. Klik **mere** i højre hjørne
3. Vælg tidsintervallet **Al tid**
4. Klik **Slet data**



3. Nulstil din Chromebook

Hvis din chromebook stadig har problemer, kan en nulstilling af styresystemet være løsningen

1. Sluk chromebook
2. Tast **Esc + ⌘ + Tænd/Sluk**
3. Tast **Ctrl + D**
4. Tast **Enter**
5. Tast **Enter**
6. Klik **Get started**
7. Vælg **Silkeborg Hotspot**
8. Klik **Accept and continue**
9. Klik **done**



Låne chromebook

Hvis din chromebook stadig har problemer eller er gået i stykker, er der mulighed for at låne en chromebook på skolen.

Har du glemt din chromebook, så er det også muligt at låne en på kontoret.

Lokalt login

Alle portaler, der anvendes på skolen kræver **Lokalt login**.

Når du første gang kommer til loginvinduet, skal du vælge **Lokalt Login** og derefter søge efter **Silkeborg Kommune**.

Ved fremtidige login vil **Silkeborg Kommune** allerede være fremhævet; hvis ikke, vælger du blot **Lokalt Login**.



Silkeborg Kommune

Lokalt login



Unilogin

Print med EprintIT

Chromebooks får automatisk tildelt appen ellers findes den i Silkeskole Bogmærker på bogmærkelinjen > Google webshop > udvidelser > anbefalet af Silkeborg skoler.

Opsætning af ePRINTit

1. Domænenavn er **silkeborg**
2. Vælg **Ans skole**
3. Klik **ok**
4. Login med din silkeskole konto
5. Klik **fortsæt**



Udskriv med ePRINTit

Når du vil udskrive et dokument kan du vælge udskriv eller taste **Ctrl + P**.

1. Klik på **se flere...**
2. Vælg **ePRINTit printer**
3. Vælg **Udskriv**

Vælg den rette printer

- PU010-BIB: Ans Skolebibliotek
- PU033IND01: Nørskovlund